



InPrint 3

Nettside: www.normedia.no/support
Telefon: +47 66 915440
E-post: support@normedia.no

Installasjonsguide

Anbefalte spesifikasjoner

Minimum systemkrav:

Operativsystem: Windows 8 eller nyere
Prosesor: 1 gigahertz (GHz) eller raskere prosessor
Minne (RAM): 1Gb
Harddisk plass: 3GB
Skjermopløsning: 1024x768

Anbefalte systemkrav

Operativsystem: Windows 8 eller nyere
Prosesor: To kjerneprosessorer
Minne (RAM): 2GB
Harddisk plass: 3GB
Skjermopløsning: 1920x1080 (1080p HD display)

Før installasjonen

Sørg for at du er logget på som administrator på datamaskinen

Du må ha administratorrettigheter for å installere ny programvare. Nesten alle hjemmebrukere er administratorer på datamaskinen sin som standard, men på et skolenettverk må du vanligvis spørre dataansvarlig om å installere programmet for deg.

Installer Windows Installer 4.5

Installasjonsprogrammet krever Windows Installer 4.5 for å kjøres. En kopi av denne er inkludert med InPrint 3. Hvis datamaskinen din ikke allerede kjører Windows Installer 4.5, vil InPrint 3 installasjonsveilederen installere den for deg før du fortsetter med resten av installasjonen.

Installasjon

1. Logg inn på pc-en med Administrator rettigheter og sett inn InPrint 3 USB minnepinnen.

Installasjonen skal begynne automatisk. Hvis ikke åpner du USB brikken og klikker på **'Autorun.exe'** filen som fins i **'Autorun'** mappen.

2. InPrint3 installasjonsveilederen vil starte dialogen (som kan ta noen minutter på eldre maskiner).

3. I startbildet kan du velge om du vil at:

- Programmet skal sende anonym brukerstatistikk til Widgit.*
- Programmet skal se etter nye oppdateringer automatisk.
- Snarveier skal opprettes på skrivebordet.



Det fins også en **'Tilpasset'** opsjon som lar deg endre plasseringen av de sentrale installasjons- og programfilene.

Tilpassede installasjoner supporteres for nettverksadministratorer og brukere som ønsker å plassere programfilene utenfor standard mappene.


De aller fleste brukerne vil ikke trenge å utføre en tilpasset installasjon. Om du skulle ønske det, så vil du kanskje foretrekke å følge vår nettverks installasjonsguide og utføre en administrativ installasjon.

4. Når du har bekreftet at du vil følge vilkårene for installasjonen, kan du klikke på **'Installer'** for å starte.

Klikk på **'Lukk'** vil avbryte installasjonen.

Framdriften i installasjonen vises på skjermen.

Klikk på **'Avbryt'** vil stoppe installasjonen.



* Anonym brukerstatistikk hjelper Widgit med videreutviklingen av programmet. Kun menyklikk blir lagret. Verken dokumenter eller informasjoner blir lagret, og all statistikk er fullstendig anonym.

Aktivering

Før installasjonen fullføres, vil Widgit Aktiveringsveilederen ev. vises. Du vil trenge lisensnummeret ditt for InPrint3 for å aktivere programmet.

Vennligst se **'InPrint 3 Aktivering'** skrevet for ev. hjelp med aktiveringen.

Når installasjonen er fullført, klikker du på **'Avslutt'** knappen for å gå ut.

Kontakt oss

Vennligst kontakt vår tekniske support om du trenger mer hjelp med installasjonsproblemer:

Normedias nettsted:

Nettside: www.normedia.no/support

Telefon: +47 66 915440

E-post: support@normedia.no

Widgits nettsted:

Website: www.widgit.com/suppport

Telephone: +44 01926 333680

Email: support@widgit.com