




Installasjon av Taleboka TTS talesyntese

Den digitale Taleboka TTS (Text-to-Speech) SAPI5 talesyntesen består av ca. 105.000 innspilte lydfiler og leveres på USB minnepinne. Databasen med lydene tar ca. 1,8 Gb plass på harddisk ved installasjon.

Logg inn på datamaskinen med fulle **Administrator rettigheter** og sett inn Taleboka TTS USB minnepinnen.

NB! Du bør legge inn Taleboka TTS på harddisken før du installerer, så går installasjonen mye raskere.

Merk: Avhengig av Bruerkontrollkontroll innstillingene i Windows 7 vil du ev. bli bedt om tillatelse til å installere programmet på datamaskinen underveis i *Installasjonsveiviseren*.



Installasjonen starter automatisk. Hvis ikke, så gå til harddiskmappen der du la inn Taleboka eller til USB-vinduet - og klikk på **setup.exe**.


Følg anvisningene i Veiviseren. Installasjonen forberedes...

Merk: Dersom du har en gammel versjon installert fra før vil den bli avinstallert først.

Trykk på **Neste** knappen i dialog vinduet som vises.

Vennligst les gjennom lisensavtale informasjonen...

Godta lisensavtalen og trykk på **Godta** knappen for å fortsette.




Velg mappe å installere Taleboka i. Standard mappen er: C:\Programfiler\ NorMedia\TalebokaTTS\


Installasjonen er klar til å begynne. Klikk på **Installer** for å fortsette.

Utpakking av lyddata og kopiering av filer etc. starter. *Merk at det kan ta lang tid å installere alle lyddataene.*

Vent mens installasjonsveiviseren installerer programmet.



Produktaktivering:



Taleboka må aktiveres i datamaskinen før installasjonen kan fullføres...

*Lisensstatusen for Taleboka vises. Legg merke til at **installasjonen pågår** og ikke er avsluttet (bakerste skjermbilde).*

Statuser vises for alle Normedia produkter på datamaskinen. Statusen for Taleboka er normalt **Ikke aktivert** før programmet er installert.

*Merk: Hvis du har installert Taleboka fra før på pc-en - og avinstallert på vanlig måte via Kontrollpanelet (bak), aktiveres programmet automatisk først ved ny installasjon. Da vil statusen være **Aktivert** – og du kan avslutte installasjonen (nedenfor).*

Du trenger **lisensnummeret** som leveres med Taleboka for å aktivere talen i pc-en. Hvis du trenger hjelp med dette henviser vi til "**Taleboka Aktiver lisensen**" veiledningen, som også ligger på USB minnepinnen.



Når aktiveringen er gjennomført kan du fullføre installasjonen.

Klikk på **Ferdig** knappen i **Installasjonen pågår** vinduet (ovenfor) for å avslutte.

TalebokaTTS SAPI5 stemmen må aktiveres i Kontrollpanelet

Windows XP:


Gå via **Start til Kontrollpanelet** og velg **Tale** fanen.

Taleboka TTS er en SAPI5 talesyntese. De må aktiveres i Kontrollpanelet før de virker i programmene. Bla i **Stemmevalg** lista øverst og velg **Taleboka TTS Mona (Norsk)**.


Du kan teste at Mona stemmen virker (i midten) og regulere talehastigheten (nederst). Prøv deg fram til du er fornøyd og klikk på **OK** for å aktivere Taleboka og avslutte innstillingene.

Windows Vista/7:

Gå via **Start (Windows knappen)** og **Kontrollpanelet - Hjelpemiddel - Talegjenkjenning** og velg **Tekst til Tale** til venstre.



Taleboka Innstillinger og Utklippetsleser



Med TalebokaTTS følger tre rutiner i programgruppen Normedia:

Normedia Produktaktivering med lisensstatus, detaljer og oppdatering.

Taleboka Innstillinger for oppsett og en enkel **Utklippetsleser** for de som ev. ikke har noe program for *opplesning* på pc-en.

Gå via **Start** til **Alle programmer** og velg **Taleboka** og **Innstillinger** eller **Utklippetsleser** i programgruppen **NorMedia** for å starte programmet. Eller opprett ev. snarvei på Skrivebordet.

Taleboka TTS Innstillinger


Her kan du velge ulike innstillinger for talen:

Talehastighet, tonehøyde (pitch), pause mellom ord (1/10 sek. intervall), lyder ved staving (alfabetlyder eller fonemiske lyder), lyder ved opplesing av enkeltbokstaver (tilsv.), pause mellom bokstaver (1/10 sek. intervall), og

Sette sammen ord automatisk (f.eks. "al~~ter~~ta~~ve~~" av ordene "alter" og "tavle" og få talt enormt mange ord digitalt), og

Fall tilbake på alternativ stemme for ukjente ord:

Her kan du ev. velge en annen talesyntese som er installert på pc-en (Stine, Nora osv.) – og få mer flytende tale av all tekst via **levende tale supplert med kunstig tale**.



Utklippsleseren

I Utklippsleseren kan du markere en tekst i et program eller på nett (med Ctrl+C) og lime inn (med Ctrl+V) for å lese den opp eller få den lest opp automatisk (med Ctrl+C og aktivt abc ikon).



Funksjonene i **Utklippsleseren** er fra venstre:


Les siste tekst, Stopp, Les opp tekst automatisk ved kopiering til Utklippstavlen, Innstillinger og Om Utklippsleser.

Innstillinger: Her kan du velge **Taleboka TTS Mona Norsk** stemmen om du har flere talesynteser installert.

Talehastighet: Du kan regulere hastigheten fra -10 til 10.

Denne innstillingen lagres i programmet og påvirker ev. oppsettet i Taleboka TTS Innstillingene.

Ikonstørrelse: Du kan velge blant 4 størrelser: Liten, Middels, Stor og Ekstra stor.



Levende tale har beste uttale!


Ingen talesystemer er feilfrie, men *levende tale er alltid det beste alternativet for de som trenger å høre og lære riktig uttale av ordene.*

Her er et eksempel på levende tale slik det kan illustreres i verktøyprogrammet SymWriter:



Avinstallering av Taleboka

Windows XP: Gå via **Start** til **Kontrollpanelet** og velg **Legg til eller Fjern programmer**. Bla i lista og velg **"Taleboka TTS Norsk"** og klikk på **"Fjern"**. Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid å avinstallere filene.



Windows Vista/7: Gå via **Start** til **Kontrollpanelet** og velg **Programmer og Avinstaller et program**. Bla i lista og velg **"Taleboka TTS Norsk"** og klikk på **"Avinstaller"**.

Ytterligere informasjon

Vennligst se våre nettsider www.normedia.no eller kontakt oss for ytterligere informasjoner.



Taleboka TTS Copyright © 2010 Normedia AS
 P.b. 24, 1451 Nesoddtangen, Norway
 Tlf +47 66915440 Fax +47 21557614
kontakt@normedia.no